Configurazione posta acantho

L'accesso alla posta elettronica acantho può avvenire in modalità differenti

- tramite accesso web, questa è la scelta consigliata
- su smartphone o tablet tramite app dedicata
- tramite client dedicato da installare sul PC

Il manuale online con tutte le informazioni
Manuale Utente Zextras Carbonio
https://manuale.carboniocloud.com/

Di seguito il dettaglio

Accesso tramite web

Per accedere alla posta acantho "carbonio" utilizzare il seguente indirizzo:

https://mail.acantho.cloud

questa è la modalità da preferire

Accesso tramite smartphone

Per l'accesso tramite smartphone è disponibile l'App chiamata "Carbonio Mail App" da scaricare a seconda della tipologia di telefono al seguente indirizzo

https://manuale.carboniocloud.com/#mobileapp

Accesso tramite client dedicato

La posta acantho è compatibile con la maggior parte dei client disponibili su internet che utilizzano i protocolli di comunicazione standard. L'installazione e la configurazione dipendono dal sistema operativo e dalle applicazioni installate, e rimane a carico dei clienti. In generale dovrebbero essere utilizzate le impostazioni seguenti:

	Protocollo	**Server**	**Porta**
Posta in uscita	SMTP	mail.acantho.cloud	587
Posta in arrivo	IMAP	mail.acantho.cloud	143

Abilitando nella connessine la crittografia "STARTTLS".

Ad esempio, su Microsoft Outlook, aggiungendo manualmente l'account di tipo IMAP utilizzare le impostazioni seguenti

Impostazioni account IMAP

Posta in arrivo

Server mail.acantho.cloud Porta 143

Metodo di crittografia STARTTLS

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Posta in uscita

Server mail.acantho.cloud Porta 587

Metodo di crittografia STARTTLS

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

ACANTHO
Società del Gruppo Hera

Acantho Spa
via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO)
info@acantho.it
800.895.000 (numero verde gratuito da fissi e cellulari)
www.acantho.it